

Manual de Instalação e Configuração

Ubitrack Alert 2024 R1



Sumário

1.	Requisitos e considerações:	3
a.	MilestonePSTools:	3
b.	Portas utilizadas:	3
c.	Usuário administrador local:	3
d.	Recomendações:	3
2.	Instalação:	4
a.	Instalando o Servidor Ubitrack:	4
b.	Instalando o Botão de pânico Ubitrack:	4
3.	Configuração:	4
a.	Configurando e licenciando o Servidor Ubitrack:	4
b.	. Configurando o Botão de pânico Ubitrack:	5
4.	Usabilidade:	7



1. Requisitos e considerações:

- a. Milestone Xprotect 2023 R3 ou mais recente
- b. Windows 10 ou superior, Windows 2016 server ou superior

c. MilestonePSTools:

MilestonePSTools é um modulo desenvolvido pela Milestone que permite automação de configurações e é utilizada pelo Ubitrack Alert para que as configurações necessárias sejam realizadas de maneira automática e é necessária sua instalação para o correto funcionamento da ferramenta. A instalação do modulo MilestonePSTools pode ser feita diretamente pelo site <u>Home -</u> <u>MilestonePSTools</u>.

d. Portas utilizadas:

O software Ubitrack Alert utiliza requisições HTTP através da rede para a ativação de alarmes no sistema XProtect e requer que algumas dessas portas estejam liberadas para o correto funcionamento do sistema:

Serviço	Porta
Servidor Ubitrack	5999
Servidor de eventos Xprotect	80

e. Usuário administrador local:

Para que o servidor Ubitrack continue funcionando mesmo após o instalador deslogar do computador onde a instalação foi feita, é necessário o fornecimento de uma conta local com perfil administrativo para que o servidor Ubitrack continue funcionando normalmente.

f. Recomendações:

Atualmente o software Ubitrack Alert permite que a instalação seja feita de modo particionado, ou seja, num servidor apartado do servidor de eventos do Xprotect, contudo, recomenda-se a que a instalação do servidor Ubitrack e do modulo MilestonePSTools seja feita no mesmo computador onde o servidor de eventos está instalado para que instabilidades de rede não prejudiquem a comunicação eficaz entre os sistemas.



2. Instalação:

a. Instalando o Servidor Ubitrack:

- i. Baixe e execute o instalador do Servidor Ubitrack fornecido.
- ii. Siga os passos do assistente de instalação e depois conclua normalmente.

Observação: A primeira instalação fornece uma licença teste de 30 dias e 10 acessos de Botão de pânico, sendo necessário licenciar o servidor após a instalação para que a versão definitiva seja ativada.

b. Instalando o Botão de pânico Ubitrack:

- i. Baixe e execute o instalador do Botão de pânico Ubitrack fornecido.
- ii. Siga os passos do assistente de instalação e depois conclua normalmente.

3. Configuração:

a. Configurando e licenciando o Servidor Ubitrack:

Após a instalação do Servidor Ubitrack será possível iniciar o servidor acessando o atalho na área de trabalho do computador (caso essa opção tenha sido marcada na instalação), ou acessando a pasta de instalação e executando o arquivo *main.exe*. Quando inicializado o Servidor Ubitrack, será possível observar o símbolo do servidor na bandeja do Windows conforme figura abaixo:



Ao clicar no ícone do servidor com o botão direito do mouse, será possível observar as opções disponíveis:



A opção **Iniciar Servidor** inicia o serviço de comunicação que receberá as requisições do Botão de Pânico Ubitrack e irá comunicar o alerta para o sistema Xprotect Milestone.

A opção **Configurar** abre as opções de configuração do servidor, conforme imagem abaixo:



🖉 Ubitrack Server		_		×		
Servidor de eventos:						
Arquivo de licença:	Arquivo d	e licença	1			
Selecione um arquivo de licença						
Salvar		Ca	incelar			
Licenças: 500 Usado: 4 Disponível: 496 Avaliação: Não						

Aqui é possível configurar o apontamento do Servidor Ubitrack para o servidor de eventos e inserir o arquivo de licença fornecido para o licenciamento do sistema Ubitrack Alert.

A opção **Sair** encerra o servidor.

Observação: Após a instalação, configuração e licenciamento do Servidor Ubitrack, para que ele permaneça ativo como serviço no computador onde ele estiver instalado, é necessário a execução do seguinte comando no CMD:

sc create UbitrackServer binpath= <CAMINHO_DE_INSTALAÇÃO>\main.exe

Esse comando criará um serviço no Windows que irá manter o servidor ativo mesmo quando não houver um usuário logado.

Após a inserção desse comando, será necessário adicionar um usuário local com perfil de administrador como Usuário de LogOn.

b. Configurando o Botão de pânico Ubitrack:

Após a instalação do botão de pânico Ubitrack, será possível iniciar o Botão de pânico acessando o atalho na área de trabalho do computador (caso essa opção tenha sido marcada na instalação), ou acessando a pasta de instalação e executando o arquivo *main.exe*. Quando o Botão de pânico Ubitrack for iniciado a primeira vez, será necessário configurá-lo para que ele possa enviar as requisições corretamente para o Servidor Ubitrack. A imagem da configuração de primeiro acesso pode ser vista abaixo:



🖉 Primeiro ace	esso		_	\times
Usuário: Senha: Messagem	n de envio para alarme:	Servidor ubitrack: Nome do evento:		
	Salvar		Cancelar	

Para configurar corretamente o Botão de pânico Ubitrack, será necessário fornecer os seguintes dados:

- Usuário: Usuário básico criado no sistema Xprotect com permissão administrativa
- Senha: Senha de acesso para este usuário básico
- Servidor Ubitrack: Endereço IP onde o servidor Ubitrack está instalado.
- Nome do Evento: Nome indicativo do evento que será criado para que o alarme seja disparado
- Mensagem de envio para alarme: Mensagem descritiva que o analista deverá seguir ao receber um alerta enviado pelo botão que está sendo configurado.

Após a instalação e configuração do Botão de pânico Ubitrack, será possível observar o símbolo do Botão na bandeja do Windows conforme figura abaixo:



Ao clicar no ícone do servidor com o botão direito do mouse, será possível observar as opções disponíveis:



A opção **Emergência** aciona o alarme criado no sistema Xprotect, gerando os alarmes configurados nele.



A opção **Configuração** abre a tela de configuração do apontamento do endereço do Servidor Ubitrack.

A opção **Sair** encerra o Botão de pânico Ubitrack.

4. Usabilidade:

Após a instalação e configuração do Servidor Ubitrack e dos Botões de pânico Ubitrack, a usabilidade torna-se bem simples, uma vez que o acionamento do botão pode ser feito tanto pelo clique padrão do mouse (botão esquerdo) sobre o botão na bandeja do Windows, quanto clicando com o botão direito e selecionando a opção **Emergência**.





Sobre a Ubitrack

Na Ubitrack, nossas soluções tecnológicas ajudam indivíduos e empresas líderes em seu segmento a integrar sistemas diversos com sistemas de vídeo monitoramento, como o Milestone Systems Xprotect, e a trazer uma experiência unificada para seus clientes. Para permitir que nossos usuários tenham uma experiência cada vez melhor, a Ubitrack está continuamente melhorando sua tecnologia. Então fique ligado para saber mais sobre upgrades e outras mudanças. Entre em contato conosco hoje para receber uma demonstração grátis.